

Gmail SMTP 寄信設定方式

■ 設定流程：啟用兩步驟驗證功能→取得應用程式密碼→於系統後台設定 SMTP

■ 步驟說明：

1. 使用專門發信的 Gmail 信箱，先登入該信箱帳號

■ 登入連結：<https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin>



2. 進入 Google 帳戶後進入「安全性」，在點擊「兩步驟驗證」功能




3. 點擊新增電話號碼，輸入手機號碼，執行驗證碼確認。



4. 取得應用程式密碼：於安全性頁面點擊「兩步驟驗證」，並點擊「應用程式密碼」



※如果找不到可以嘗試使用上方搜尋功能：




5. 建立應用程式名稱(方便辨識即可)，輸入後點擊建立按鈕，建立後將產生該應用程式的密碼，請將密碼複製起來。



6. 於系統後台將 Gmail SMTP 資訊填寫於「郵件寄送設定」，儲存設定後可使用「寄送測試郵件」進行寄信確認。

- 外寄郵件伺服器(SMTP)請填寫「smtp.gmail.com」
- SMTP 端口及 SSL 加密連接可對應上方表格填寫。
- 使用者帳號及回覆電子郵件請填寫發信的 Gmail 信箱
- 密碼欄位請填寫應用程式密碼(請注意不能有空格)



	SMTP伺服器	端口 Port	加密連接
mail.163.com	smtp.163.com	25	無
mail.163.com	smtp.163.com	465/994	ssl
mail.google.com	smtp.gmail.com	587	tls
mail.google.com	smtp.gmail.com	465	ssl

外寄郵件伺服器(SMTP)： smtp.gmail.com

SMTP端口： 465

SSL加密連接： ssl

使用者帳號： [REDACTED]@gmail.com

密碼： **填寫應用程式密碼** 密碼將加密儲存，不顯示在畫面上。

回覆電子郵件： [REDACTED]@gmail.com

資料修改者： admin

儲存以上變更